

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no Linux

Atualizado: 20 de abril de 2023

Estas instruções descrevem como instalar e configurar o serviço L3Harris License Server para uso com os produtos da L3Harris Geospatial Solutions, Inc.

Veja o seguinte:

- [Instalar o serviço do servidor de licenças](#)
- [Administrador de licenças](#)
- [Conectar um cliente ao servidor de licenças](#)
- [Utilitário de licenciamento](#)
- [Configuração do servidor de licenças](#)
- [Desinstalar o serviço do servidor de licenças](#)
- [Entre em contato conosco](#)

Requisitos do sistema

Requisitos mínimos de hardware:

- Disco: 500 MB
- RAM: 4 GB
- CPU: 2 GHz - 2 núcleos

O servidor de licenças requer um processador Intel/AMD de 64 bits e uma distribuição Linux. O servidor de licenças foi desenvolvido e testado no CentOS 7. O software também foi usado com sucesso em outras distribuições, como Ubuntu 16, 18 e 21.10, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, Red Hat (RHEL) 8.4 e Debian 11. Para obter uma lista completa das plataformas suportadas pelo MongoDB Community Server, consulte <https://www.mongodb.com/docs/v5.0/administration/production-notes/>.

Recomenda-se que o computador seja dedicado ao servidor de licenças. Reduzir a quantidade de software adicional instalado no computador (especialmente software de servidor) ajudará a garantir que não haja conflitos de versão dos pacotes de dependência. Em particular, outros aplicativos que usam o Node.js ou o MongoDB Community Server podem introduzir incompatibilidades de versão que podem ser difíceis de solucionar e podem levar à instabilidade do sistema. O servidor de licenças não requer um computador particularmente potente para ser executado; no entanto, manter o software em execução com relativo isolamento minimizará as chances de incompatibilidades.

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no

O servidor de licenças deve ser instalado em um computador que seja acessível pela rede aos computadores clientes que farão as solicitações de licenciamento. O servidor de licenças se comunica usando uma porta segura e/ou não segura. Essas portas podem precisar ser configuradas adequadamente em firewalls ou outros dispositivos de rede para permitir a conectividade necessária.

O servidor de licenças usa o MongoDB Community Server 5.0, que requer um processador como conjunto de instruções AVX. Se estiver tentando instalar em uma máquina virtual em um processador que suporte instruções AVX, talvez seja necessário atualizar a configuração da máquina virtual para habilitá-las. Consulte as Notas de produção do MongoDB, <https://www.mongodb.com/docs/v5.0/administration/production-notes/>, para obter informações adicionais.

Requisitos da interface do usuário do administrador de licenças

Os itens a seguir são necessários para usar a interface de usuário do `License Administrator` para gerenciar as licenças do servidor de licenças:

- Debian (Ubuntu 18.04 e superior ou equivalente) com as versões `libwebkit2gtk-4.0-37` e Pacotes `libgtk-3-0` instalados.
- Arch com os pacotes `webkit2gtk` e `gtk3` instalados.
- Fedora (2 versões mais recentes) com os pacotes `webkit2gtk` e `gtk3` instalados.

Como alternativa, o comando `licensing` na linha de comando também pode ser usado para gerenciar as licenças do `License Server`, se não houver uma interface de usuário de desktop disponível para o servidor. Para obter detalhes, consulte a seção [Utilitário de licenciamento](#).

Privilégios Root ou Sudo

Você precisa de privilégios de root ou sudo para executar as etapas deste documento.

Configuração do firewall

Por padrão, o servidor de licenças está configurado para escutar as portas 4080 (HTTP) e 40443 (HTTPS) simultaneamente. Se um firewall for implantado no servidor de licenças, será necessário configurá-lo para permitir conexões externas de escuta pelo computador do servidor de licenças nas portas TCP 4080 e 40443.

Se necessário, consulte o administrador local do sistema ou da rede para obter assistência na configuração do firewall do servidor.

Hora e data corretas do sistema

Para permitir o monitoramento e registro corretos de uso, a hora e a data do sistema do computador do servidor de licenças devem ser configuradas para refletir com precisão a hora e a data atuais.

Instalar o serviço do servidor de licenças

O servidor de licenças requer o MongoDB Community Server no computador. O instalador executará uma verificação para determinar se ele já está instalado. Se não estiver, você será solicitado a permitir a instalação do MongoDB antes de prosseguir com a instalação do servidor de licenças. Para que o MongoDB possa ser instalado para você, será necessário ter um gerenciador de pacotes no computador, como o apt-get ou o yum. Se não houver um gerenciador de pacotes disponível, o MongoDB precisará ser instalado manualmente.

Para instalar o servidor de licenças geoespaciais da L3Harris:

1. Descompacte o arquivo `setup-license_serverxx-linux.gz` que foi baixado para o seu computador e, em seguida, descompacte o arquivo:

```
gunzip setup-license_serverxx-linux.tgz
tar -xf setup-license_serverxx-linux.tar
```

2. Vá para o diretório que contém o script do instalador:

```
cd license_serverxx
```

3. Inicie o instalador:

```
./install_linux.sh
```

4. Se solicitado, permita a instalação do MongoDB Community Server.

5. No prompt " Enter the name of a user account to run the service " (Digite o nome de uma conta de usuário para executar o serviço), digite uma das seguintes opções:

- `daemon`, um ID de usuário genérico disponível na maioria das distribuições Linux que pode ser usado para executar serviços em segundo plano.
- um ID de usuário específico que você criou com a finalidade de executar esse servidor de licenças.
- seu próprio nome de conta.

6. Quando a instalação for concluída, ative a licença digitando **Yes** no prompt para abrir o License Administrator.

Opcionalmente, se você tiver um arquivo `license.dat`, poderá ignorar o processo de ativação e colocar o arquivo no diretório `INSTALL_DIR/license_server/license`.

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no


Você também pode ativar as licenças pela linha de comando usando o [utilitário Licensing](#) descrito neste documento.

Administrador de licenças

Você será solicitado a abrir o License Administrator após a conclusão da instalação. Para iniciar o License Administrator em outros momentos (por exemplo, para desativar uma licença), execute o arquivo `license_administrator.sh` localizado no diretório `INSTALL_DIR/license_server/bin`.

Use o License Administrator para ativar, desativar e visualizar as licenças ENVI e IDL no servidor de licenças.

 L3Harris License Administrator




Migrar licenças

Esta versão do servidor de licenças usa um novo mecanismo de licenciamento. Se você já estava hospedando licenças no mecanismo de licenciamento legado, poderá migrar as licenças do mecanismo de licenciamento antigo para o novo usando o seguinte:

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no

1. Quando o License Administrator for exibido, clique no botão **Migrate License** (Migrar licença).
2. O License Administrator mostrará o URL do servidor de licenças herdado.



1. Clique no botão **Query** (Consultar) para visualizar os recursos de licença no servidor de licenças herdado. Certifique-se de que você migrará o que precisa para o novo mecanismo de licenciamento.
2. Clique em **Migrate** (Migrar). Quando a migração for concluída, a mensagem **Migration Successful** (Migração bem-sucedida) será exibida.
3. Clique no botão **View License** (Exibir licença) para ver as licenças migradas.

Ativar uma licença

Para ativar as licenças, clique no botão **Ativar licença**.

Para ativar as licenças, clique no botão **Activate License** (Ativar licença).

1. Digite (ou cole) o código de ativação que foi fornecido a você na coluna **Activation Code** (Código de ativação).
2. Por padrão, uma licença é ativada com uma contagem de 1 (um). Opcionalmente, você pode especificar uma contagem diferente (se disponível para essa licença) na coluna **Count** (Contagem).

Não é possível alterar a contagem depois que a licença for adicionada. Para alterar a contagem, você precisará desativar o código e, em seguida, adicioná-lo novamente com a nova contagem.

3. Clique no botão **Ativar** abaixo da tabela.

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no

Activate License

Activation Code	Count
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	1

Activate

A tabela do License Administrator é atualizada para mostrar a licença ativada.

Activate License

Activation Code	Count
0454-XXXXXXXXXXXX	1
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	1

Activate

Activation Successful

Exibir licenças

Você pode visualizar todas as licenças ativadas no servidor de licenças ao clicar no botão **View License** (Exibir licença). Os detalhes de cada licença incluem o recurso da licença, a versão, a data de expiração e a contagem de licenças.

View License

License Number:

Licensee:

Feature	Version	Expiration	Count
IDL	8.8	Permanent	1
IDL Runtime	8.8	Permanent	1
IDL MPEG2 Read	8.8	Permanent	1
IDL Video Read/Write	8.8	Permanent	1
ENVI Desktop	5.6	Permanent	1
ENVI Headless	5.6	Permanent	1
ENVI LiDAR	5.6	Permanent	1

Desativar licenças

Para desativar as licenças, clique no botão **Deactivate License** (Desativar licença).

- Para desativar todas as licenças, marque a caixa de seleção na parte superior da tabela e clique no botão **Deactivate** abaixo da tabela.
- Para desativar uma licença específica, marque a caixa de seleção ao lado do código de ativação e clique no botão **Deactivate**.

Deactivate License

License Number:

Licensee:

<input checked="" type="checkbox"/>	Activation Code	Features
<input checked="" type="checkbox"/>	0454-xxxx-xxxx...	IDL 8.8, IDL Runtime 8.8, IDL MPEG2 Read 8.8, IDL Video Read/Write 8.8, ENVI Desktop 5.6, ENVI Headless 5.6, ENVI LiDAR 5.6

Deactivation Successful!

Conectar um cliente ao servidor de licenças

Os clientes podem se conectar ao servidor de licenças usando a ferramenta `License Administrator` que é instalada com o software ENVI e IDL.

Para abrir a ferramenta `License Administrator`:

- **Windows:** No menu Iniciar, selecione o **License Administrator** no grupo de atalhos da instalação do produto. São necessários privilégios de administrador.
- **Linux:** Em uma janela de terminal, inicie o comando `harrislicense` no diretório `INSTALL_DIR/idlxx/bin/` para instalações do IDL ou no diretório `INSTALL_DIR/envixx/idlxx/bin/` para instalações do ENVI. São necessárias permissões `sudo` ou `root`.
- **Mac:** Em uma janela do Finder, clique duas vezes no ícone `LicenseAdminstrator.app` localizado no diretório `INSTALL_DIR/idlxx` para instalações IDL ou no diretório `INSTALL_DIR/envixx/idlxx` para instalações ENVI. São necessários privilégios de administrador.

Esta versão do servidor de licenças usa um novo mecanismo de licenciamento. Se você estiver hospedando licenças que foram migradas do mecanismo de licenciamento herdado para o novo mecanismo de licenciamento, os clientes precisarão confirmar a reconexão com o host local.

Para conectar um cliente ao servidor de licenças:

1. Clique no botão **Use license server**.
2. O número da porta padrão é 4080. Para usar uma porta segura (HTTPS), ative a opção **Secure (seguro)** na caixa de seleção. O número da porta será alterado para 40443, o padrão para uma porta segura.
3. Digite o nome ou o endereço IP do servidor.
4. Clique no botão **Connect** (Conectar).
5. Clique em **Close** para fechar a caixa de diálogo.

Utilitário de licenciamento

Use o utilitário de linha de comando `licensing` para fazer o seguinte na linha de comando:

- Ativar uma ou mais licenças (`activate`)
- Desativar uma ou mais licenças (`deactivate`)
- Migrar licenças do mecanismo de licenciamento herdado para o novo mecanismo de licenciamento (`migrate`)
- Imprimir as chaves de associação da licença (`get bindings`)
- Imprimir as informações da licença (`show license`)

Para usar o utilitário `licensing`, abra uma janela de terminal e vá para o diretório `INSTALL_DIR\license_server\bin`.

Ativar licenças

Para ativar uma licença (requer acesso à Internet):

```
licensing activate <activation_code>
```

em que `< activation_code >` está no formato 0000-0000-0000-0000. O código de ativação será enviado ao portal de licenciamento da L3Harris, com as informações de vinculação da máquina. O portal retorna uma licença, que será então instalada.

- Você pode chamar a opção `activate` várias vezes para adicionar mais códigos à licença existente, sem precisar desativar.
- Por padrão, uma licença é ativada com uma contagem de 1 (um). Opcionalmente, você pode especificar uma contagem diferente usando uma barra /. Por exemplo:

```
licensing activate <activation_code>/2
```

- Não é possível alterar a contagem depois que a licença for adicionada (o mesmo código não pode ser ativado várias vezes). Para alterar a contagem, você deve desativar o código e, em seguida, adicioná-lo novamente com a nova contagem.
- Você também pode inserir vários códigos de ativação com contagens variadas. Por exemplo:

```
licensing activate <activation_code1> <activation_code2>/5
```

em que `<activation_code1>` será ativado com a contagem padrão de 1 e `<activation_code2>` será ativado com uma contagem de 5.

Desativar licenças

Desative as licenças antes de desinstalar o servidor de licenças do computador. Para desativar uma licença (requer acesso à Internet):

- Para desativar todas as licenças:

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no

`licensing deactivate`

- Para desativar uma licença específica:

`licensing deactivate < activation_code >`

em que `<activation_code>` está no formato 0000-0000-0000-0000-

Migrar licenças

Esta versão do servidor de licenças usa um novo mecanismo de licenciamento. Se você já estava hospedando licenças no mecanismo de licenciamento legado, poderá migrá-las para o novo mecanismo de licenciamento usando o seguinte:

Para migrar licenças usando a URL padrão do localhost:

`licensing migrate`

A opção a seguir pode ser usada para especificar um localhost diferente:

`-urlURL`

Imprimir chaves de encadernação

Para imprimir a vinculação da chave da máquina na tela:

`licensing get bindings`

Imprimir detalhes da licença

Para imprimir os detalhes da licença na tela:

`licensing show license`

Outras opções com o utilitário de licença

As opções a seguir também podem ser usadas com o utilitário `licensing` :

- Para usar um servidor proxy:

`-proxy_server`: O nome do host ou o endereço IP do servidor proxy.

`-proxy_port`: A porta TCP do servidor proxy.

`-proxy_username`: o nome de usuário do servidor proxy.

`-proxy_password`: a senha do servidor proxy.

- O utilitário de licenciamento detecta automaticamente a pasta de licenciamento na hierarquia de pastas, mas se a pasta estiver em um local diferente, substitua pelo seguinte:

`-path`: O caminho do arquivo de licença.

- As seguintes opções estão disponíveis para registro de log:

`-log`: Para especificar o nome do arquivo de registro.

Instalar e administrar o serviço do servidor de licenças no

`-loglevel`: Para especificar o nível de informações de registro. O nível padrão é `INFO`, mas, para fins de solução de problemas, você pode ser instruído pelo Suporte Técnico a alterar essa configuração.

`-verbose`: Para ativar o registro mais detalhado.

- Para especificar um arquivo para o qual direcionar toda a saída:

`-output`

Se não for especificado, a saída será gravada em `stdout`

Configuração do servidor de licenças

As definições de configuração padrão do servidor de licenças estão localizadas no arquivo `INSTALL_DIR\license_server\config\production.json`.

É necessário reiniciar o serviço do servidor de licenças depois de editar o arquivo de configuração do servidor de licenças.

```
{
  "http": {
    "port": 4080
  },
  "https": {
    "port": 40443,
    "key" (chave):
    "certs/key.pem", "cert":
    "certs/cert.pem"
  },
  "license": {
    "path": "license"
  },
  "logging":
  { "daysToKeep": 30,
    "level": "info",
    "path" (caminho): "logs"
    "allowDownloads": true
  },
  "dashboard": {
    "show": true
  }
}
```

http

A porta que o servidor de licenças usa para escutar HTTP. O padrão é 4080. As portas HTTP e HTTPS são suportadas simultaneamente; no entanto, se você não for usar as duas portas, poderá remover a porta não utilizada do arquivo de configuração.

https

A porta que o servidor de licenças usa para escutar HTTPS. O padrão é 40443. O HTTPS permite que o servidor de licenças criptografe todas as comunicações de e para os clientes que acessam o servidor. É recomendado para melhores práticas de segurança em todos os sistemas implementados. As portas HTTP e HTTPS são suportadas simultaneamente; no entanto, se você não for usar as duas portas, poderá remover a porta não utilizada do arquivo de configuração.

A chave e o certificado devem ser gerados e assinados pela sua organização, mas você pode usar um certificado autoassinado. Os certificados padrão autoassinados `key.pem` e `cert.pem` estão localizados na pasta `certs` no `INSTALL_DIR`. Você também pode substituir os certificados padrão fornecidos pela L3Harris Geospatial Solutions por outros adquiridos e assinados por uma autoridade de certificação.

Observação: Os navegadores da Web e outros clientes de linha de comando avisarão sobre certificados autoassinados, e você terá que contornar os recursos de segurança deles para usar um certificado autoassinado.

Se estiver usando certificados que foram comprados e assinados por uma autoridade de certificação, certifique-se de copiar os arquivos `key.pem` e `cert.pem` para a pasta `certs` antes de reiniciar o serviço do servidor de licenças.

license

O caminho relativo ou absoluto da pasta `license` que contém o arquivo de licença `license.dat` do servidor de licenças.

Se estiver especificando o caminho, escape (dobre) o caractere de barra invertida. Por exemplo, se as licenças forem armazenadas em `C:\server\license`, digite `"C:\\server\\license"`.

logging

As definições de configuração do registro (log) do servidor de licenças incluem o seguinte:

- Quantos dias para manter (`daysToKeep`) os arquivos de registro antes de eliminá-los.
- O nível (`level`) de dados a ser incluído no registro. O método padrão é `info`.
Altere o nível de registro somente se for instruído a fazê-lo pelo Suporte Técnico. Os níveis de registro são:

- `fatal`: registra quando o aplicativo encontrou um evento ou entrou em um estado em que uma das funções essenciais não está mais funcionando.
 - `erro`: Registra problemas que impedem que uma ou mais funções do aplicativo funcionem corretamente.
 - `warn`: Registra quando algo inesperado ocorre no aplicativo.
 - `info`: Registra informações sobre a atividade do aplicativo que ocorrem.
 - `debug`: Registra informações que podem ser necessárias para diagnosticar problemas e solucionar problemas. É menos detalhado do que o registro de rastreamento.
 - `rastreamento`: Um registro detalhado do que está ocorrendo no aplicativo e nos aplicativos de terceiros que ele usa.
- O caminho (`path`) onde os registros serão armazenados.
 - Defina `allowDownloads` como `true` para permitir a visualização e o download dos arquivos de registro do Dashboard. Se for definido como `false`, a visualização e o download dos arquivos de registro do Dashboard serão desativados.

Se estiver especificando o caminho, escape o caractere de barra invertida. Por exemplo, se os registros estiverem localizados em `C:\tmp\logs`, digite "`C:\tmp\\logs`".

O arquivo `server.log` está localizado em `INSTALL_DIR\license_server\logs`.

Há dois outros arquivos de registro: `l3harrisgeospatiallicenseserver.out` e `l3harrisgeospatiallicenseserver.err`. Esses registros são gravados pelo serviço do servidor de licenças e podem conter mensagens gravadas *antes da* inicialização bem-sucedida do servidor de licenças (o que significa que não apareceriam no arquivo `server.log`). Eles estão localizados em `INSTALL_DIR\license_server\logs`.

dashboard (painel de controle)

A configuração `show` ativa ou desativa a exibição do `Administrator Dashboard`. Se for definida como `false`, os usuários clientes do servidor de licenças verão uma mensagem "HTTP 404 Not Found" quando selecionarem **View Licenses > Show Dashboard** (Exibir licenças > Mostrar painel) no `License Administrator`.

Iniciar/parar/reiniciar o serviço

Abra uma janela de terminal e use os seguintes comandos para iniciar ou parar o serviço:

```
sudo INSTALL_DIR/node/bin/node INSTALL_DIR/service start  
  
sudo INSTALL_DIR/node/bin/node INSTALL_DIR/service stop  
  
sudo INSTALL_DIR/node/bin/node INSTALL_DIR/service restart
```

Desinstalar o serviço do servidor de licenças

Você pode usar um script para desinstalar o servidor de licenças ou pode desinstalá-lo manualmente. Para usar o script de desinstalação:

Um script de desinstalação está localizado em `INSTALL_DIR/license_server/scripts/uninstall_linux.sh`. O script desativa as licenças no servidor, interrompe o servidor e remove o servidor de licenças.

Para executar o script, digite o seguinte no prompt de comando:

```
sudo <localização_da_instalação>/scripts/uninstall_linux.sh
```

Para desinstalar manualmente:

1. Navegue até o diretório de instalação do servidor de licenças(`INSTALL_DIR/license_server`).
2. Se a licença foi ativada com um código, desative a licença (ignore esta etapa se estiver usando um código

arquivo `license.dat`):

```
sudo bin/licensing deactivate
```

3. Interromper o serviço:

```
sudo ./service.js remove
```

4. Remova o servidor de licenças:

```
sudo rm -rf local_de_instalação
```

Entre em contato conosco

Se precisar de assistência, visite nosso site para [informações úteis](#) e/ou para [informações de contato](#)